# 統計数理研究所

# 統計科学スーパーコンピュータシステム 並列計算機サブシステム利用の手引き

第 1.2 版

# 改訂履歴

版数	年月日	該当項目	概要説明
1.0	2004.02.27	全項目	新規作成
1.1	2004.03.12		ライブラリ指定方法変更
1.2	2004.06.28	要素並列を使用しないノード内 MPI の利用方法	
			ノード内要素並列と MPI の組み合わせ利用方法追加

1.	シン	ステム構成1	Ĺ
	1.1	システム構成図1	Ĺ
	1.2	ソフトウェア構成	2
	1.3.	ネットワーク構成	3
2.	シ	ステム利用	ŧ
	2.1.3	マステム利用イメージ	ł
	2.2.	ログイン方法	ł
	2.3.	ファイルシステム	ł
3.	開發	発環境	5
	3.1.	ツール一覧5	5
	3.2.	Fortran コンパイラ	5
	3.3.	C コンパイラ	3
	3.4.	MSL2の使い方	3
	3.5.	MATRIX/MPP の使い方	3
	3.6.	時間計測関数7	1
4	. 7	プログラム実行方法	)
	4.1.	LoadLeveler の概要	)
	4.2.	LoadLeveler キュー構成	)
	4.3.	ジョブスクリプトの作成10	)
	4.5.	ジョブのステータス10	)
	4.6.	ジョブのキャンセル10	)
	4.6.	並列プログラムの実行11	L
	4.7.	主な JCF ステートメント11	L
	4.8.	要素並列を使用しない MPI プログラム実行方法12	?
	4.9.	要素並列と MPI を組合せて実行する方法13	3

## 1. システム構成

1.1 システム構成図

(1)システム全体構成図



## (2) 演算ノード構成図



#### 1.2 ソフトウェア構成

プロダクト名	機能
AIX 5 L 関連	OS・クラスタシステム基本ソフトウェア
LoadLeveler	バッチジョブ実行管理
Parallel Environment	並列プログラム、開発・実効環境
最適化 FORTRAN90	Fortran コンパイラ
C for AIX	Cコンパイラ
MATRIX/MPP	行列計算用数値計算ライブラリ
MSL2	数値計算副プログラムライブラリ

#### 1.3. ネットワーク構成

(1) IP アドレス一覧

機器名	ホスト名	IP アドレス	用途
SR11000 #1	ismsr	133.58.226.111	ユーザログイン、ジョブ投入
	srnd01	133.58.228.111	
SR11000 #2	srnd02	133.58.228.112	ジョブ実行
SR11000 #3	srnd03	133.58.228.113	ジョブ実行
SR11000 #4	srnd04	133.58.228.114	ジョブ実行

(2)論理ネットワーク構成図



2. システム利用

2.1.システム利用イメージ

利用者は、SR11000#1 (ismsr.ism.ac.jp)にログインし、プログラム開発、バッチジョブの投入を 行います。



2.2. ログイン方法

プログラムの作成、コンパイル、バッチジョブ投入などは以下のホストにログインして行います。

ホスト名	IP アドレス
ismsr.ism.ac.jp	133.58.226.111

telnet、ftp、ssh を利用してアクセスできます。

基本的な UNIX コマンド及び、エディタとして vi 、emacs が利用可能です。

言語環境は、環境変数"LANG"により設定されます。

LANG	言語
ja_JP	日本語 ( EUC code)
Ja_JP	日本語 (SJIS code)
С	7 ビット ASCII 文字セット

# 2.3. ファイルシステム

一般ユーザが利用可能なファイルシステムは以下のとおりです。

名称	マウントポイント	利用目的・備考
HOME 領域	/home0	・ユーザホームディレクトリ
(NFS)	/home1	・ファイルサーバ(ismorg)のディスクを NFS マウントした領域

#### 3. 開発環境

3.1. ツール一覧

コマンド名	内容
f90	Fortran 言語で書かれたプログラムをコンパイルする
mpif90_r	MPI 並列化された Fortran プログラムをコンパイルする
xlc	C 言語で書かれたプログラムをコンパイルする
mpcc_r	MPI 並列化された C プログラムをコンパイルする

3.2. Fortran コンパイラ

(1)利用方法

プログラムをコンパイルリンケージする例

% f90 [オプション] プログラムファイル名

MPI 並列化されたプログラムをコンパイルする例

% mpif90\_r [オプション] プログラムファイル名

(2) 主なオプション(man f90 コマンドで詳細な説明が参照できます)

コンパイラオプション		内容
-o ファイル名	指定された <i>ファイル名</i> で実行ロードモジュールを作成します。	
	省略し	た場合、a.out が作成されます。
-0 <b>x</b>	最適化	ズオプション(大文字の ○ )
	x=0	(数字の0)最適化を行いません。デバッグ時に使用
(デフォルト:-Os)	x=3	演算順序を変更しない範囲で最適化を行います。
	x=4	制御構造変換、演算順序の変換などプログラム全体にわた
		る最適化を行います。
	x=s	実行スピードが最も速くなるようコンパイルオプション
		を自動的に設定します。
-omp	OpenMP 指示行を有効にします。	
-parallel[=N]	ノード内自動並列化オプション N=0~4 で自動並列化レベルを指	
	定する。N=0 は、自動並列を行わない。	
-64	64 ビットアドレッシングモードのオブジェクト及びロードモジ	
	ュールを作成します。	
	(デフォルトは 32 ビットアドレッシングモード)	
-loglist	性能チューニング用最適化ログを、.log ファイルに出力します。	

#### 3.3. C コンパイラ

(1)利用方法

プログラムをコンパイルリンケージする例

% xlc [オプション] プログラムファイル名

MPI 並列化されたプログラムをコンパイルする例

% mpcc\_r [オプション] プログラムファイル名

(2) 主なオプション(オプション無しの xls コマンドで詳細な説明が参照できます)

コンパイラオプション	内容
-o ファイル名	指定された <i>ファイル名</i> で実行ロードモジュールを作成します。
	省略した場合、a.out が作成されます。
-q64	64 ビットのコンパイラモードを選択する。
	(デフォルトは 32 ビットモード)
-0 または -0 <b>n</b>	指定した最適化レベル( <i><b>n=2,3,4,5</b> )でコンパイルする</i> 。
	<i>n</i> を省略した場合 <i>n=2</i> と同じ
-qsmp=auto	プログラムの自動並列化(SMP ノード内並列)を行う。
-qsmp=omp	OpenMP 指示行による並列化を行います。自動並列化は使用不可
	となります。

3.4. MSL2の使い方

% f90 [オプション] プログラムファイル名 -lMSL2

3.5. MATRIX/MPP の使い方

% f90 [オプション] プログラムファイル名 -lmatmpp

3.6. 時間計測関数

(1) Fortran 関数 (xclock)

xclock 関数は時刻、経過時間、及び CPU 時間が測定できる。どの時間を計測するかは、 第2引数 q で指定する

使用方法:call xclock(p,q)

引数の形式	機能
q=1	サブルーチンが引用されたときの時刻が、p の左端から 12 バイトの領
	域に文字列で与えられる。文字列の形式は以下の通り。
	HH MM SS (HH:時、MM:分、SS:秒、 :空白)
q=2	サブルーチンが引用されたときの時刻が、整数型 4 バイトの形式で p
	に与えられる。単位は秒である。
q=3	インタバルタイマ(CPU 時間測定用タイマ)を起動する。p の値は変
	更しない。
q=4	インタバルタイマ起動後の CPU 時間が、実数型 8 バイトの形式で p に
	与えられる。値 1.0 は、1 秒に相当する。インタバルタイマの値は更新
	される。
q=5	q=4 を指定した時と同じ。ただし、インタバルタイマの値は更新され
	ない。q=3 で呼び出された時点からの継続した値となる。
q=6	CPU 時間最大値からの残り時間が、実数型 8 バイト形式で p に与えら
	れる。値 1.0 は、1 秒に相当する。
q=7	経過時間計測タイマを起動する。p の値は変更しない。
q=8	経過時間計測タイマ起動後の経過時間が実数型 8 バイト形式で p に与
	えられる。経過時間計測タイマは起動時(q=7)からの継続した値とな
	వి

# 使用例)

% cat sample.f	
program sample	
real*8 t1,t2,dummy	
call xclock(dummy,7)	経過時間計測タイマ起動
call sub1()	
call xclock(t1,8)	からの経過時間を t1 に格納
print *,t1	sub1()の経過時間を印刷
call sub2()	
call xclock(t2,8)	からの経過時間を t2 に格納
print *,t2 - t1	sub2()の経過時間を印刷
end	

#### (2)C関数(gettimeofday)

gettimeofday は、1970年1月1日00:00:00からの経過時間を秒数とマイクロ秒数で表します。 返り値は、実行に成功すれば0、失敗すれば-1を返します。

#include <sys/time.h>
int gettimeofday ( Tp, Tzp)
struct timeval \*Tp;
void \*Tzp;

\*timeval 構造体は、/usr/include/sys/time.h で定義されています。

struct timeval	{	
time_	t tv_sec;	/* seconds */
long	tv_usec;	/* microseconds */
}:		

使用例)

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<sys/time.h>
int main(void)
{
  int i;
  float s=0:
  double ts, te;
  double elapsed();
  ts=elapsed();
  for(i=0;i<1000000;i++);
  s=s+(float)i;
  te=elapsed();
  printf("%10.6e¥n",te-ts);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}
double elapsed()
{
  struct timeval tp;
  void *tzp;
  gettimeofday(&tp,tzp);
  return ( (double) tp.tv_sec + (double) tp.tv_usec * 1.e-6 );
}
```

## 4. プログラム実行方法

4.1. LoadLevelerの概要

並列計算機サブシステムのバッチジョブソフトウェアは、LoadLeveler V3.2 を使用して運用 しています。バッチジョブを投入する場合、JCF(ジョブコマンドファイル)を作成し、実行 プログラム、実行条件を指定してサブミットします。

コマンド名	機能	使用方法
llcancel	ジョブの取り消し	llcancel <option> <joblist></joblist></option>
llclass	利用可能なジョブクラスの表示	llclass <option> <class name=""></class></option>
llq	現在キューイング及び実行しているジ	llq <option> <job name="" number=""></job></option>
	ョブの表示	
llstatus	クラスタ内のマシン状況に関する情報	llstatus <option> <host></host></option>
	を表示	
llsubmit	バッチジョブをサブミットする	llsubmit <option> <jcf filename=""></jcf></option>

LoadLeveler の主なコマンド

4.2. LoadLeveler キュー構成

本システムに設定されているバッチジョブクラスは、下表のとおりです。

#	クラス名	用途	最大使用 ノート <sup>・</sup> 数	ノード 多重 度	経過時間 上限(h)	CPU 時 間上限 (h)	メモリ上限 (GB/ノード)
1	S1	シングルジョブ実行	1	1	24	-	25
2	P4	並列ジョブ実行	4	1	24	-	25

バッチジョブクラスは、今後変更されることがあります。現在設定されているバッチジョブクラスは、"llclass"コマンドで確認することができます。

#### 4.3. ジョブスクリプトの作成

バッチジョブを実行するためには、次のような JCF スクリプトを作成して、llsubmit コマンド によりジョブを投入します。

(例1) sample.f をコンパイルして実行させる JCF スクリプト(JCFSAMPLE)

#!/bin/csh -f	スクリプトが csh 構文であることの宣言
#@ class = S1	ジョブクラスの指定(必須)
#@ output = \$(jobid).out	標準出力ファイル(必須)
#@ error = \$(jobid).err	標準エラー出力ファイル(必須)
#@ environment = COPY_ALL	ユーザ環境の引継ぎ(任意)
#@ queue	ジョブステップの実行(必須)
hostname	実行ステートメント:ホスト名表示
unlimit	:資源制限値解除
f90 -o sample.exe sample.f	: コンパイル
./sample.exe	:実行
echo <sup>"</sup> TEST END"	:終了メッセージ書込み

4.4. バッチジョブの投入

llsubmit コマンドで作成した JCF スクリプトを投入する。

% llsubmit *JCFSAMPLE* 

llsubmit: The job "ismsr-cx1.ism.ac.jp.5651" has been submitted.

ジョブ ID 5561 でサブミットされました。

4.5. ジョブのステータス

投入されたジョブの状態を確認するためには、llq コマンドを使用します。

Îd	Owner	Submitted	ST	PRI	Class	Running On
ismsr-cx1.5662.0	hitachi	2/26 07:41	R	50	S1	ismsr-cx2
ismsr-cx1.5664.0	hitachi	2/26 07:42	R	50	S1	ismsr-cx3
ismsr-cx1.5663.0	hitachi	2/26 07:42	Ι	50	P4	

3 job step(s) in queue, 1 waiting, 0 pending, 2 running, 0 held, 0 preempted

Id:ジョブ ID

Owner:ジョブ投入ユーザ名

Submitted:ジョブ投入時間

ST:状態:R(実行中) I(実行待ち)

Class: 投入ジョブクラス

RunningON:ジョブが実行されているノード名(ホスト名)

(制御用インターフェースを使用しているため実際のホスト名と異なる場合があります。)

#### 4.6. ジョブのキャンセル

実行待ちまたは実行中のジョブをキャンセルするためには、llcancel コマンドを使用します。

% llcancel 5664 ......キャンセルするジョブの ID を指定します。

llcancel: Cancel command has been sent to the central manager.

他利用者のジョブは、キャンセルできません。

#### 4.6. 並列プログラムの実行

並列ジョブを実行するために Parallel Environment (poe、mpiexec)を使用します。

(例2)並列プログラム sample.exe を poe コマンドで4並列実行させる JCF

#!/bin/csh -f	スクリプトが csh 構文であることの宣言
#@ class = P4	ジョブクラスの指定(必須)
#@ job_type = parallel	並列ジョブの指定(必須)
#@ node = 4	使用ノード数を指定(必須)
#@ output = \$(jobid).out	標準出力ファイル(必須)
#@ error = \$(jobid).err	標準エラー出力ファイル(必須)
#@ environment = LANG=C; ¥	ユーザ環境の設定(必須)
# NLSPATH=/usr/lib/nls/msg/C/pepoe.cat	(継続行:上からの続き)
#@ queue	ジョブステップの実行(必須)
unlimit	実行ステートメント
poe ./sample.exe –procs 4	-procs 4 は、省略可能

(注)class,jyob\_type,node,environ は必ず指定してください。

4.7. 主な JCF ステートメント

JCF ステートメントは、JCF スクリプト内で、#@に続けて記述します。

ステートメント	構文	機能
class	class = < <i>CLASS Name</i> >	実行ジョブクラスを指定します。
		P4 or S1 省略時は S1 になります。
job_type	job_type= <parallel serial=""></parallel>	ジョブのタイプ ( 並列・逐次 ) を指定します。
		省略時は、serial(逐次)になります。
node	node=<1-4>	使用ノード数を指定します。
		省略時は node=1 です。
output	output= <i><file name=""></file></i>	標準出力ファイルを指定します。
		省略時は、/dev/null です。
error	error= <i><file name=""></file></i>	標準エラー出力ファイルを指定します。
		省略時は、/dev/null です。
input	input=< <i>file name&gt;</i>	標準入力ファイルを指定します。
		省略時は、/dev/null です。
environment	environment= <i><env1;env2></env1;env2></i>	ジョブ実行時の初期環境変数を指定します。
		COPY_ALL を指定すると現在の環境変数を
		すべて引き継ぎます。
queue	queue	ジョブステップのひとつのコピーをキューに
		入れます。この設定値は必須です。

4.8. 要素並列を使用しない MPI プログラム実行方法

1 ノード 16CPU をバラバラに MPI プログラムで実行する方法を示す。

(1)コンパイル

コンパイルに mpif90 を使用しコンパイルオプションの最後に"-noparallel "を追加する。

(例) MPI プログラム sample.f をコンパイルする。

% mpif90 -Os -64 -noparallel sample.f

#### (2)実行方法

(例) 1 ノード 16CPU を使用するための JCF

#!/bin/csh -f	スクリプトが csh 構文であることの宣言
#@ class = P4	ジョブクラスの指定(必須)
#@ job_type = parallel	並列ジョブの指定(必須)
#@ node = 1	使用ノード数1を指定(必須)
#@ total_tasks = 16	実行プロセス数を指定
#@ resources=ConsumableCpus(1)	プロセスあたりの CPU 数1を指定
#@ output = \$(jobid).out	標準出力ファイル(必須)
#@ error = \$(jobid).err	標準エラー出力ファイル(必須)
#@ environment = LANG=C; ¥	ユーザ環境の設定(必須)
<pre># NLSPATH=/usr/lib/nls/msg/C/pepoe.cat</pre>	(継続行:上からの続き)
#@ queue	ジョブステップの実行(必須)
unlimit	実行ステートメント
poe ./sample.exe –procs 16	-procs 16 は、省略可能

(例)3 ノード 48CPU を使用するための JCF

#!/bin/csh -f	スクリプトが csh 構文であることの宣言
#@ class = P4	ジョブクラスの指定(必須)
#@ job_type = parallel	並列ジョブの指定(必須)
#@ node = 3	使用ノード数を指定(必須)
#@ total_tasks = 48	実行プロセス数を指定
#@ resources=ConsumableCpus(1)	プロセスあたりの CPU 数1を指定
#@ output = \$(jobid).out	標準出力ファイル(任意)
#@ error = \$(jobid).err	標準エラー出力ファイル(任意)
#@ environment = LANG=C; ¥	ユーザ環境の設定(必須)
# NLSPATH=/usr/lib/nls/msg/C/pepoe.cat	(継続行:上からの続き)
#@ queue	ジョブステップの実行(必須)
unlimit	実行ステートメント
poe ./sample.exe –procs 48	-procs 48 は、省略可能
	•

注意事項:並列プログラム実行のプロセス数は、#@ total\_tasks = N パラメータが優先される。

4.9. 要素並列と MPI を組合せて実行する方法

1 ノード 16CPU を要素並列 (SMP)と MPI を組み合わせて実行する方法を示す。

(1)コンパイル

コンパイルに mpif90 を使用する。

(例) MPI プログラム sample.f をコンパイルする。

% mpif90 -Os -64 sample.f

(2)実行方法:実行時オプションで要素並列で使用する CPU 数を指定する

実行時オプション: PRUNST(THREADNUM(n)) …n に要素並列で使用する CPU 数を指定

指定を省略した場合は、n=16を仮定します。

(例) 要素並列 2 CPU × 8 MPI 並列で実行するための JCF

#!/bin/csh -f	スクリプトが csh 構文であることの宣言
#@ class = P4	ジョブクラスの指定(必須)
#@job_type = parallel	並列ジョブの指定(必須)
#@ node = 1	使用ノード数1を指定(必須)
#@ total_tasks = 8	実行プロセス数を指定
#@ resources=ConsumableCpus(2)	プロセスあたりの CPU 数 2 を指定
#@ output = \$(jobid).out	標準出力ファイル(必須)
#@ error = \$(jobid).err	標準エラー出力ファイル(必須)
#@ environment = LANG=C; ¥	ユーザ環境の設定(必須)
# NLSPATH=/usr/lib/nls/msg/C/pepoe.cat	(継続行:上からの続き)
#@ queue	ジョブステップの実行(必須)
unlimit	実行ステートメント
poe ./sample.exe -F'PRUNST(THREADNUM(2))'	実行時オプションを指定